1blu-DedicatedServer: Wie kann ich zusätzliche IP-Adressen konfigurieren?

1blu-DedicatedServer: Wie kann ich zusätzliche IP-Adressen konfigurieren?

Der 1blu-DedicatedServer bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere IP-Adressen zu verwalten. Beantragen Sie diese im Kundenservicebereich unter „***Meine Produkte > Ihr Produkt > Übersicht***“. Zusätzliche IP-Adressen können z.B. unter Ubuntu durch Änderung der folgenden Datei aktiviert werden:

/etc/network/interfaces

Dort müssen Sie die Konfiguration für die neue IP hinzufügen. Dies könnte z.B. so aussehen:

(Die genannte IP dient nur als Beispiel und muss ersetzt werden.)

```
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.100.5
netmask 255.255.255.0
```

Wichtiger Hinweis:
Die Konfiguration für eth0 darf nicht geändert werden, da sonst die bestehende IP nicht mehr funktioniert.

Jetzt muss noch das Netzwerk neugestartet werden. Das können Sie durch folgenden Befehl tun:

```
sudo /etc/init.d/networking restart
```

Die explizite Nutzung einer alternativen IP-Adresse am Webserver setzt einen sogenannten „VirtualHost“ voraus. Diese werden beim Apache2 im folgenden Verzeichnis verwaltet:

/etc/apache2/sites-available/

Normalerweise ist jede neu hinzugefügte IP-Adresse auch sofort mit einem Webbrowser erreichbar. Falls keine besonderen Regeln festgelegt wurden, wird die Anfrage genauso wie die übrigen Anfragen behandelt.

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/448/427/de/1blu_dedicatedserver-wie-kann-ich-zusaetzliche-ip_adressen-konfigurieren.html

Ein neuer VirtualHost, der neue Regeln für genau diese neue IP-Adresse beinhaltet, könnte wie folgt aussehen:

```
<VirtualHost 192.168.100.5>
ServerName neuedomain.tld
DocumentRoot /var/www/neue_domain
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
TransferLog /var/log/apache2/neue_domain_access.log
ErrorLog /var/log/apache2/neue_domain_error.log
</VirtualHost>
```

Wichtiger Hinweis:
Die genannte IP dient nur als Beispiel und muss ersetzt werden.

Nach einer derartigen Änderung muss der Webserver die Konfiguration neu einlesen. Dies geschieht am einfachsten durch den Aufruf:

/etc/init.d/apache2 reload

Eindeutige ID: #1305
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2021-10-18 11:30

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/448/427/de/1blu_dedicatedserver-wie-kann-ich-zusaetzliche-ip_adressen-konfigurieren.html