

# 1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“, „SSH“ sowie „ISO-Image“

---

## SSH

Einwahldaten SSH:

- IP-Adresse Ihres Servers (diese finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

*"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | IP-Adresse"*

- Benutzername: "**uVertragsnummer**"; z.B. u12345

- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

**Hinweis:** Bei Ersteinrichtung bzw. nach Neuinstallation verwenden Sie bitte das Ihnen mitgeteilte Initial-Kennwort.

Nach erfolgreichem Login können Sie nun mit dem Befehl '**sudo**' Rootrechte erlangen.

---

## VNC Fernsteuerung

Mit der VNC Fernsteuerung haben Sie die Möglichkeit Ihren 1blu-RootServer zu verwalten als wären Sie über Bildschirm, Tastatur und Maus direkt mit Ihrem Server verbunden.

Um sich mittels VNC zu verbinden, benötigen Sie einen VNC-Client wie z.B. [Ultra VNC](#)

Einwahldaten VNC:

- Serveradresse

# 1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“, „SSH“ sowie „ISO-Image“

- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234\*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

*"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | VNC-Fernsteuerung"*

## **\*Bitte beachten:**

Bei der Einwahl mit einem VNC-Viewer ist neben der Angabe der Serveradresse nur das Kennwort notwendig, um sich erfolgreich zu verbinden.

---

## **Serielle Konsole**

Einwahldaten serielle Konsole:

- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234\*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

*"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | VNC-Fernsteuerung"*

---

## **ISO-Image**

# 1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“ „SSH“ sowie „ISO-Image“

Ihr Server bietet die Möglichkeit eigene ISO-Images zu nutzen, um so z.B. ein eigenes Betriebssystem zu installieren. Hierfür ist es notwendig, das gewünschte ISO-Image per FTP zu hinterlegen mit der Dateibezeichnung: "**boot.iso**". Anschließend wählen Sie über den Menüpunkt "Boot-Optionen" den Eintrag „**Eigenes ISO (boot.iso)**“ aus und führen einen Reboot durch.

Einwahldaten FTP:

- FTP-Serveradresse
- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234\*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

*"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | VNC-Fernsteuerung"*

siehe auch folgende FAQ:

[1blu-RootServer - Ich möchte ein eigenes Betriebssystem installieren](#)

---

Eindeutige ID: #1235

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung der FAQ: 2016-02-12 14:31