# Wie installiere ich den ZendOptimizer auf einem vServer bzw. Root Server?

## Wie installiere ich den ZendOptimizer auf einem vServer bzw. Root Server?

**So geht’s Schritt für Schritt:**

**1. Download der Dateien des ZendOptimizers**

**1.1** Bitte führen Sie zunächst den Download des ZendOptimizers unter folgender URL durch:

➡ Zend-Homepage

Bitte verwenden Sie die Version Linux 86-64, sofern Sie die **Standardinstallation** Ihres Servers belassen haben.

**1.2** Ihre heruntergeladene Datei „ZendOptimizer-version.tar.gz“ übertragen Sie z. B. per FTP auf Ihren Server.

**2. Installation des Zend Optimizers**

**2.1.** Sie starten Ihr Putty Programm, ein **Download des Programms** ist z.B. möglich unter:
➡ https://www.putty.nl/download.html

**2.2** Bitte loggen Sie sich als Benutzer „root“ auf Ihren Server ein.

**2.3** Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie Ihre heruntergeladene Datei eingespielt haben, indem Sie folgenden Befehl eingeben:

```
~(FTP-Benutzer)
```

**2.4** Bitte entpacken Sie Ihre Datei mit dem Eingabenbefehl:

```
tar xvzf ZendOptimizer-version.tar.gz
```

**2.5** Wechseln Sie in das Verzeichnis: ZendOptimizer-version.tar.gz


© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/448/245/de/wie-installiere-ich-den-zendoptimizer-auf-einem-vserver-bzw-root-server.html

Bitte ändern Sie die Rechte der Datei: **install.sh** auf 700

**2.6** Anschließend führen Sie die Datei: install.sh aus mit dem Eingabebefehl:

```
./install.sh
```

Eindeutige ID: #1140
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2021-10-21 12:10


**© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |**
URL: https://faq.1blu.de/content/448/245/de/wie-installiere-ich-den-zendoptimizer-auf-einem-vserver-bzw-root-server.html