

# 1blu-FAQ

## 1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“ „SSH“ sowie „ISO-Image“

1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“ „SSH“ sowie „ISO-Image“

### SSH

Einwahldaten SSH:

- IP-Adresse Ihres Servers (diese finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:  
"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | IP-Adresse"
- Benutzername: "**uVertragsnummer**"; z.B. u12345
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

**Hinweis:** Bei Ersteinrichtung bzw. nach Neuinstallation verwenden Sie bitte das Ihnen mitgeteilte Initial-Kennwort.

Nach erfolgreichem Login können Sie nun mit dem Befehl '**sudo**' Rootrechte erlangen.

---

### VNC Fernsteuerung

Mit der VNC Fernsteuerung haben Sie die Möglichkeit Ihren 1blu-RootServer zu verwalten als wären Sie über Bildschirm, Tastatur und Maus direkt mit Ihrem Server verbunden.

# 1blu-FAQ

Um sich mittels VNC zu verbinden, benötigen Sie einen VNC-Client wie z.B. [Ultra VNC](#)

Einwahldaten VNC:

- Serveradresse
- Benutzername: **nicht erforderlich**
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort für den Benutzer "**rvXXX**"

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | Administration"

## **\*Bitte beachten:**

**Bei der Einwahl mit einem VNC-Viewer ist neben der Angabe der Serveradresse nur das Kennwort notwendig, um sich erfolgreich zu verbinden.**

---

## **Serielle Konsole**

Einwahldaten serielle Konsole:

- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234\*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

Seite 2 / 4

(c) 2021 1blu AG <info@1blu.de> | 2021-05-14 08:40

# 1blu-FAQ

"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | Administration"

---

---

## ISO-Image

Ihr Server bietet die Möglichkeit eigene ISO-Images zu nutzen, um so z.B. ein eigenes Betriebssystem zu installieren. Hierfür ist es notwendig, das gewünschte ISO-Image per FTP zu hinterlegen mit der Dateibezeichnung: "**boot.iso**". Anschließend wählen Sie über den Menüpunkt "Übersicht" Booten von: „**DVD**“ aus und führen einen Neustart durch.

Einwahldaten FTP:

- FTP-Serveradresse
- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234\*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | Administration"

siehe auch folgende FAQ:

[1blu-RootServer - Ich möchte ein eigenes Betriebssystem installieren](#)

# 1blu-FAQ

Eindeutige ID: #1235

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung: 2020-07-07 13:31