

### Windows Live Mail - Ich habe ein 1blu-Webhosting-Paket. Wie richte ich den E-Mail-Client korrekt ein?

#### Windows Live Mail - Ich habe ein 1blu-Webhosting-Paket. Wie richte ich den E-Mail-Client korrekt ein?

Nachfolgend wird die Einrichtung einer E-Mail-Adresse mittels Windows Live-Mail beschrieben. Das E-Mail-Konto wurde zuvor im 1blu-Kundenservicebereich eingerichtet.

#### So geht's Schritt für Schritt:

**1.** Öffnen Sie Windows Live-Mail. Beim ersten Start erscheint das folgende Fenster. Andernfalls klicken Sie bitte auf **„E-Mail Konto hinzufügen“**. Nachdem Sie Ihre E-Mail, Ihr Kennwort und Ihren anzuzeigenden Absendernamen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Weiter“**.

## E-Mail Postfächer

E-Mail-Konto hinzufügen

E-Mail-Konto hinzufügen

Geben Sie nachfolgend die Informationen für Ihr E-Mail-Konto ein:

E-Mail-Adresse:   
Beispiel555@hotmail.com [Richten Sie ein kostenloses E-Mail-Konto ein.](#)

Kennwort:   
 Kennwort speichern

Unter welchem Namen möchten Sie E-Mails von diesem Konto versenden?

Anzeigename:   
Beispiel: Jens Mander

Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigurieren.

2. Geben Sie in folgendem Fenster unter „**Posteingangs-, Postausgangsserver**“ die entsprechenden Daten ein. Unter „**Anmelde-ID**“ tragen Sie Ihren Postfachnamen ein. Die entsprechenden Zugangsdaten entnehmen Sie bitte ihrem persönlichen Kundenservicebereich. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“.

## E-Mail Postfächer

**E-Mail-Konto hinzufügen**

Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?

Informationen zum Posteingangsserver

Der Posteingangsserver ist ein **POP3**-Server.

Posteingangsserver: \_\_\_\_\_ Port: **110**

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Anmeldung mit: **Text-Authentifizierung löschen**

Anmelde-ID (falls diese von der E-Mail-Adresse abweicht):  
Postfach-/Benutzername

Informationen zum Postausgangsserver

Postausgangsserver: \_\_\_\_\_ Port: **25**

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Postausgangsserver erfordert Authentifizierung

**Weiter** **Abbrechen**

**3.** Nachdem der Assistent Ihre Angaben überprüft hat, wird Ihnen das folgende Fenster gezeigt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „**Fertig stellen**“ schließen die den Vorgang ab.



**4.** Nun ist Ihre E-Mail eingerichtet und Sie haben die Möglichkeit, diese nun mittels der Anwendung „Windows Live-Mail“ zu nutzen.

Eindeutige ID: #1394

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 14:14