

1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“ „SSH“ sowie „ISO-Image“

1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“ „SSH“ sowie „ISO-Image“

SSH

Einwahldaten SSH:

- IP-Adresse Ihres Servers (diese finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:
"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | IP-Adresse"
- Benutzername: "**uVertragsnummer**"; z.B. u12345
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Hinweis: Bei Ersteinrichtung bzw. nach Neuinstallation verwenden Sie bitte das Ihnen mitgeteilte Initial-Kennwort.

Nach erfolgreichem Login können Sie nun mit dem Befehl '**sudo**' Rootrechte erlangen.

VNC Fernsteuerung

Mit der VNC Fernsteuerung haben Sie die Möglichkeit Ihren 1blu-RootServer zu verwalten als wären Sie über Bildschirm, Tastatur und Maus direkt mit Ihrem Server verbunden.

Um sich mittels VNC zu verbinden, benötigen Sie einen VNC-Client wie z.B. [Ultra VNC](#)

Einwahldaten VNC:

- Serveradresse
- Benutzername: **nicht erforderlich**
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort für den Benutzer "**rvXXX**"

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | Administration"

***Bitte beachten:**

Bei der Einwahl mit einem VNC-Viewer ist neben der Angabe der Serveradresse nur das Kennwort notwendig, um sich erfolgreich zu verbinden.

Serielle Konsole

Einwahldaten serielle Konsole:

- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | Administration"

ISO-Image

Ihr Server bietet die Möglichkeit eigene ISO-Images zu nutzen, um so z.B. ein eigenes Betriebssystem zu installieren. Hierfür ist es notwendig, das gewünschte ISO-Image per FTP zu hinterlegen mit der Dateibezeichnung: "**boot.iso**". Anschließend wählen Sie über den Menüpunkt "Boot-Optionen" den Eintrag „**Eigenes ISO (boot.iso)**“ aus und führen einen Reboot durch.

Einwahldaten FTP:

- FTP-Serveradresse
- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich unter:

"Meine Produkte | <Ihr Produkt> | Administration"

siehe auch folgende FAQ:

[1blu-RootServer - Ich möchte ein eigenes Betriebssystem installieren](#)

Eindeutige ID: #1235

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung: 2019-01-24 11:52