

### 1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“ „SSH“ sowie „ISO-Image“

1blu-RootServer - Verwaltung der Remote Dienste „VNC Fernsteuerung“, „Serielle Konsole“ „SSH“ sowie „ISO-Image“

#### SSH

Einwahldaten SSH:

- IP-Adresse Ihres Servers  
(diese finden Sie in Ihrem [Kundenservicebereich](#) unter: „**Meine Produkte** > **Ihr Produkt** > **IP-Adresse**“ )
- Benutzername: „**uVertragsnummer**“ ;  
(z.B. u12345)
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

#### **i** Hinweis:

Bei Ersteinrichtung bzw. nach Neuinstallation verwenden Sie bitte das Ihnen mitgeteilte Initial-Kennwort.

Nach erfolgreichem Login können Sie nun mit dem Befehl „**sudo**“ Rootrechte erlangen.

---

#### VNC Fernsteuerung

Mit der VNC Fernsteuerung haben Sie die Möglichkeit Ihren 1blu-RootServer zu verwalten als wären Sie über Bildschirm, Tastatur und Maus direkt mit Ihrem Server verbunden.

Um sich mittels VNC zu verbinden, benötigen Sie einen VNC-Client wie z.B. [Ultra VNC](#)

### Einwahldaten VNC:

- Serveradresse
- Benutzername: **nicht erforderlich**
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort für den Benutzer „**rvXXX**“

Diese Daten finden Sie in Ihrem [Kundenservicebereich](#) unter: „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Administration**“

#### **Wichtiger Hinweis:**

Bei der Einwahl mit einem VNC-Viewer ist neben der Angabe der Serveradresse nur das Kennwort notwendig, um sich erfolgreich zu verbinden.

---

### Serielle Konsole

Einwahldaten serielle Konsole:

- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234\*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem [Kundenservicebereich](#) unter: „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Administration**“

---

### ISO-Image

Ihr Server bietet die Möglichkeit eigene ISO-Images zu nutzen, um so z.B. ein

eigenes Betriebssystem zu installieren. Hierfür ist es notwendig, das gewünschte ISO-Image per FTP zu hinterlegen mit der Dateibezeichnung: „**boot.iso**“.  
Anschließend wählen Sie über den Menüpunkt „Übersicht“ Booten von: „**DVD**“ aus und führen einen Neustart durch.

Einwahldaten FTP:

- FTP-Serveradresse
- Benutzername: **rvXXX** ; z.B. rv1234\*
- Kennwort: Ihr selbst gewähltes Passwort

Diese Daten finden Sie in Ihrem [Kundenservicebereich](#) unter: „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Administration**“

Siehe auch folgende FAQ:



[1blu-RootServer - Ich möchte ein eigenes Betriebssystem installieren](#)

Eindeutige ID: #1235  
Verfasser: 1blu Support-Team  
Letzte Änderung: 2021-10-18 11:35