


### Outlook 2010 - Wie richte ich eine sichere E-Mail-Übertragung (SSL/TLS) ein?

#### Outlook 2010 - Wie richte ich eine sichere E-Mail-Übertragung (SSL/TLS) ein?


Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie in Outlook 2010 eine **SSL-Verschlüsselung** für Ihren **E-Mail-Verkehr** einrichten können.

#### So geht's Schritt für Schritt:


1. Öffnen Sie das Programm und klicken Sie auf „**Datei**“ und anschließend auf „**Kontoeinstellungen**“.



**2. Klicken** Sie hier noch einmal auf den weiteren Unterpunkt „**Kontoeinstellungen**“.



**3. Wählen** Sie das entsprechende **E-Mail-Konto in der Liste** aus und klicken Sie auf „**Ändern**“.



**4.** In dem neu geöffneten Fenster klicken Sie bitte **rechts unten** auf „**Weitere Einstellungen**“.

Neues Konto hinzufügen

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

☒ Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

### **Hinweis:**

Sollten Sie das Passwort zu Ihrem E-Mailpostfach nicht mehr wissen finden Sie unter dem folgenden Link eine Anleitung wie Sie Ihr E-Mail Passwort neu setzen können: ➔ [E-Mail Passwort neu setzen](#)

**5.** Wählen Sie den Reiter „**Erweitert**“ aus. Nun haben Sie die Möglichkeit die **Verbindungstypen** für den **Posteingangs- bzw. Postausgangsserver** festzulegen. Zur Auswahl stehen **SSL, TLS** und die Option „**Automatisch**“. Wir empfehlen die **Verwendung von SSL** für beide Server.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | Gesendete Elemente | Gelöschte Elemente

Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz ☐ Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

OK Abbrechen

6. Klicken Sie auf „**OK**“, um die **Konfiguration abzuschließen**.

Eindeutige ID: #1844

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-13 11:05